

Configurazione posta elettronica mailhost.ticino-online.ch

Verifica della correttezza dei dati

Tramite browser: <http://mail.tio.ch/webmail/>

Eeguire il login con username: nome@dominio.ch e inserire password

Se il login è corretto appare la videata con la gestione delle email.

Informazioni base:

server in arrivo: mailhost.ticino-online.ch

server uscita: mailhost.ticino-online.ch

Scegliere il protocollo IMAP e specificare I server di arrive e di uscita

Cambia account

Impostazioni account POP e IMAP
Immettere le impostazioni del server di posta per l'account.

Informazioni utente
Nome: pat
Indirizzo di posta elettronica: nome@dominio.ch

Informazioni server
Tipo account: IMAP
Server posta in arrivo: mailhost.ticino-online.ch
Server posta in uscita (SMTP): mailhost.ticino-online.ch

Informazioni accesso
Nome utente: nome@dominio.ch
Password: *****
 Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account
È consigliabile provare l'account per accertarsi che i dati immessi sono corretti.
Prova impostazioni account ...
 Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

Posta da mantenere offline: Tutto

Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla

Impostazioni avanzate (importati) – Autenticazione server mail in uscita (smtp)

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale Server della posta in uscita Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente:


Password:

Memorizza password

Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)

Configurazione avanzata: porte imap e porta SMTP

Attenzione oltre le porte è necessario specificare che non viene utilizzata una connessione crittografata (no SSL)



The image shows a screenshot of the 'Impostazioni posta elettronica Internet' (Internet Email Settings) dialog box, specifically the 'Impostazioni avanzate' (Advanced Settings) tab. The window has a title bar with a close button (X) in the top right corner. The tab bar at the top shows three tabs: 'Generale', 'Server della posta in uscita', and 'Impostazioni avanzate'. The main content area is divided into several sections:

- Numeri porte server**:
 - 'Server posta in arrivo (IMAP):' is set to '143'. A 'Valori predefiniti' button is to its right.
 - 'Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente:' is set to 'Nessuna'.
 - 'Server posta in uscita (SMTP):' is set to '587'.
 - 'Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente:' is set to 'Nessuna'.
- Timeout server**: A slider between 'Breve' and 'Lungo' is set to '1 minuto'.
- Cartelle**: 'Percorso cartella radice:' is an empty text box.
- Posta inviata**: A checkbox 'Non salvare copie degli elementi inviati' is unchecked.
- Posta eliminata**:
 - A checkbox 'Contrassegna elementi per l'eliminazione, ma non spostarli automaticamente' is unchecked. Below it, a note reads: 'Gli elementi contrassegnati per l'eliminazione verranno definitivamente eliminati al momento dell'eliminazione degli elementi nella cassetta postale.'
 - A checkbox 'Elimina elementi al passaggio a un'altra cartella in modalità online' is checked.

At the bottom right, there are 'OK' and 'Annulla' buttons.